

Procédure d'installation

- Installation du serveur RDS et ses fonctionnalités

Cocher la case « Installation des services Bureau à distance » et cliquer sur « Suivant ».

The screenshot shows the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' window. The title bar says 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités'. The main heading is 'Sélectionner le type d'installation'. On the left, a navigation pane lists steps: 'Avant de commencer', 'Type d'installation' (highlighted), 'Type de déploiement', 'Scénario de déploiement', 'Services de rôle', 'Service Broker pour les C...', 'Accès Bureau à distance...', 'Hôte de virtualisation des...', 'Confirmation', and 'Terminé'. The main area contains the text: 'Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.' Below this are two radio button options. The first is 'Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité' with the description 'Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.' The second option, 'Installation des services Bureau à distance', is selected and highlighted with a red rectangle; its description is 'Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.' At the bottom right, there is a status bar that says 'SERVEUR DE DESTINATION' and 'Aucun serveur n'est sélectionné.' At the bottom of the window are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Déployer', and 'Annuler'.

Sélectionner « Démarrage rapide » et cliquer sur « Suivant ».

The screenshot shows the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' window at the 'Sélectionner le type de déploiement' step. The navigation pane on the left now highlights 'Type de déploiement'. The main area contains the text: 'Les services Bureau à distance peuvent être configurés sur un ou plusieurs serveurs.' Below this are two radio button options. The first is 'Déploiement standard' with the description 'Un déploiement standard vous permet de déployer les services Bureau à distance sur plusieurs serveurs.' The second option, 'Démarrage rapide', is selected and highlighted with a red rectangle; its description is 'Un démarrage rapide vous permet de déployer des services Bureau à distance sur un même serveur, crée une collection et publie des programmes RemoteApp.' At the bottom right, the status bar now says 'SERVEUR DE DESTINATION' and 'Aucun serveur sélectionné'. At the bottom of the window are the same four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Déployer', and 'Annuler'.

Cocher la case « Installation des services Bureau à distance » et cliquer sur « Suivant ».

Sélectionner le serveur SRV-BROKER, cliquer sur la flèche et cliquer sur « Suivant ».

Cocher la case « Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire » et cliquer sur « Déployer ».

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

CONFIRMER LES SÉLECTIONS

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-BROKER.assumer.local

Avant de commencer
Type d'installation
Type de déploiement
Scénario de déploiement
Sélection un serveur
Confirmation
Terminé

Pour terminer l'installation, les serveurs de destination doivent redémarrer.

Les services de rôle suivants seront installés sur le serveur nommé SRV-BROKER.assumer.local.
Service Broker pour les connexions Bureau à distance
Accès Bureau à distance par le Web
Serveur hôte de session Bureau à distance

⚠ Le serveur va être redémarré après l'installation des services de rôle. Le groupe de sécurité Utilisateurs du domaine sera ajouté au groupe Utilisateurs du Bureau à distance sur le serveur.


☒ Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire

< Précédent Suivant > Déployer Annuler

Création d'une nouvelle collection de sessions


Sur le SRV-BROKER, ouvrir le gestionnaire de serveur, aller dans « Services Bureau à distance » et aller dans la section « Collections ». Supprimer la collection déjà existante car c'est la collection par défaut.

Ensuite, nous allons rajouter une collection de session, pour ce faire, cliquer sur « Tâches » et cliquer sur « Créer une collection de sessions ».




Donner un nom à votre collection, ici « RDS-BROKER » et cliquer sur « Suivant ».

Sélectionner le serveur SRV-BROKER et cliquer sur « Suivant ».




Ajouter les différents groupes que vous autoriser pour avoir accès au RDS et aux applications distantes et cliquer sur « Suivant »


Cliquer sur « Créer ».




Sur le SRV-BROKER, dans le « Gestionnaire de Serveur », aller dans « Services Bureau à distance » et aller dans la section « SRV-BROKER ». Une fois dans cette section, aller dans « Tâches » et cliquer sur « Publier des programmes RemoteApp ».



Ensuite sélectionne les différentes applications que vous voulez publier et cliquer sur « Suivant ».




Cliquer sur « Publier ».




Configuration du déploiement RDS Sur le SRV-BROKER


« Gestionnaire de Serveur », aller dans « Services Bureau à distance » et aller dans la section « Vue d'ensemble ». Aller dans « Tâches » et cliquer sur « Modifier les propriétés de déploiement »



Aller dans « Passerelle des services Bureau à distance » et cocher la case « Ne pas utiliser de serveur de passerelle Bureau à distance »




Ensuite, aller dans la section « Accès Web des services Bureau à distance ». Copier le lien qui permet d'accéder aux applications par le biais du portail web afin de l'utiliser sur le client par la suite. Cliquer sur « Ok »




Création du certificat pour l'accès au logiciel


Dans certificats sélectionner le « service de rôle » Broker et « Accès Web » puis cliquer sur « créer un certificat »




A partir de la il vous faudra le « nommer » lui créer un « mot de passe » et lui choisir un emplacement sur votre serveur et cocher la case « stocker le certificat » et « Autoriser » puis « OK »




Cliquer sur Appliquer



Puis pour le service Web faire « Sélectionner un certificat existant »




Renseigner le mot de passe créer pour le certificat puis fait parcourir pour aller chercher le certificat à l'emplacement choisi également plutôt




Afin de partager ce certificat aux autres serveurs nous allons configurer un fichier de Partage et donner les accès et aussi les limiter


Se rendre dans « Services de fichier »



Cliquer sur partage puis dans « tâche » cliquer sur « nouveau partage »



Cliquer sur suivant



Sélectionner l'emplacement du partage

Assistant Nouveau partage

Sélectionner le serveur et le chemin d'accès au partage

Sélectionner un profil

Emplacement du partage

Nom de partage

Autres paramètres

Autorisations

Confirmation

Résultats

Serveur :

Nom du serveur	Statut	Rôle du cluster	Noeud propriétaire
SRV-AD	En ligne	Non-cluster	
SRV-RDS1	En ligne	Non-cluster	

Emplacement du partage :

☒ Sélectionner par volume :

Volume	Espace libre	Capacité	Système de fichiers
C:	46,3 Go	59,3 Go	NTFS

L'emplacement du partage de fichiers sera un nouveau dossier du répertoire \Shares sur le volume sélectionné.

☐ Tapez un chemin personnalisé :

Parcourir...

< Précédent Suivant > Créer Annuler

Nommer votre partage

Assistant Nouveau partage

Indiquer le nom de partage

Sélectionner un profil

Emplacement du partage

Nom de partage

Autres paramètres

Autorisations

Confirmation

Résultats

Nom du partage :

Description du partage :

Chemin d'accès local au partage :

i Si le dossier n'existe pas, il est créé.

Chemin d'accès distant au partage :

< Précédent Suivant > Créer Annuler

Cliquer sur suivant

Assistant Nouveau partage

Configurer les paramètres de partage

Sélectionner un profil
Emplacement du partage
Nom de partage
Autres paramètres
Autorisations
Confirmation
Résultats

☐ Activer l'énumération basée sur l'accès
L'énumération basée sur l'accès n'affiche que les fichiers et les dossiers dont un utilisateur possède les autorisations d'accès. S'il ne bénéficie pas d'autorisations en lecture (ou équivalentes) sur un dossier, Windows cache alors ce dernier de l'utilisateur.

☒ **Autoriser la mise en cache du partage**
La mise en cache met le contenu du partage à la disposition des utilisateurs hors connexion. Si la fonctionnalité BranchCache du service de rôle Fichiers réseau est installée, vous pouvez activer BranchCache sur le partage.

☐ Activer le cache de filiale (BranchCache) sur le partage de fichiers
BranchCache permet aux ordinateurs d'une succursale de mettre en cache les fichiers téléchargés à partir de ce partage, puis de les rendre disponibles en toute sécurité pour les autres ordinateurs de la succursale.

☐ Chiffrer l'accès aux données
Lorsqu'il est activé, l'accès distant aux fichiers de ce partage est chiffré. Cela a pour effet de sécuriser les données contre tout accès non autorisé lors de leur transfert vers ou depuis le partage. Si cette case à cocher est activée et grisée, cela signifie qu'un administrateur a activé le chiffrement pour l'ensemble du serveur.

< Précédent **Suivant >** Créer Annuler

A partir d'ici nous allons donner les accès à ce fichier et contrôler les autorisations

Cliquer sur « personnaliser les autorisations »

Assistant Nouveau partage

Spécifier les autorisations pour contrôler l'accès

Sélectionner un profil
Emplacement du partage
Nom de partage
Autres paramètres
Autorisations
Confirmation
Résultats

Les autorisations d'accès aux fichiers sur un partage sont définies par le biais d'une combinaison d'autorisations sur des dossiers, des partages et éventuellement une stratégie d'accès centrale.

Autorisations du partage : Contrôle total pour Tout le monde


Autorisations sur le dossier :

Type	Principal	Accès	S'applique à
Autoris...	CREATEUR PROPRIETAI...	Contrôle total	Les sous-dossiers et les fichiers seul
Autoris...	BUILTIN\Utilisateurs	Spécial	Ce dossier et les sous-dossiers
Autoris...	BUILTIN\Utilisateurs	Lecture et exécution	Ce dossier, les sous-dossiers et les f
Autoris...	BUILTIN\Administrateurs	Contrôle total	Ce dossier, les sous-dossiers et les f
Autoris...	AUTORITE NT\Système	Contrôle total	Ce dossier, les sous-dossiers et les f


< >

Personnaliser les autorisations...


Cliquer sur modifier pour modifier le contrôle et l'accès




Décocher la case contrôle total pour les utilisateurs ordinaire du domaine




Puis cliquer sur appliquer




Cliquer sur créer




Une fois le partage créer fait un clic droit sur celui-ci puis cliquer sur « ouvrir le partage »




Puis déplacer la certification dans le dossier créer



Puis ajouter des serveurs à gérer afin que les autres serveurs est accès à la certifications via un dossier partager




Taper le nom des serveurs dans la barre de recherche puis ajouter les




Configuration des serveurs RDS (Remote Desktop Services)

Sur le serveur RDS1

Installation du rôle RDS et ses fonctionnalités Sur le serveur RDS1, ouvrir le « Gestionnaire de serveur » et cliquer sur « Ajouter des rôles et des fonctionnalités »



Cocher la case « Installation des services Bureau à distance » et cliquer sur « Suivant ».



Sélectionner « Démarrage rapide » et cliquer sur « Suivant ».

The screenshot shows the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' window. The title bar includes the application icon and the text 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités'. The window has standard Windows window controls (minimize, maximize, close). The main heading is 'Sélectionner le type de déploiement'. On the right, it says 'SERVEUR DE DESTINATION' and 'Aucun serveur sélectionné'. A sidebar on the left lists the steps: 'Avant de commencer', 'Type d'installation', 'Type de déploiement' (highlighted), 'Scénario de déploiement', 'Sélection un serveur', 'Confirmation', and 'Terminé'. The main content area has the text 'Les services Bureau à distance peuvent être configurés sur un ou plusieurs serveurs.' Below this are two radio button options. The first is 'Déploiement standard' with the description 'Un déploiement standard vous permet de déployer les services Bureau à distance sur plusieurs serveurs.' The second is 'Démarrage rapide' (selected) with the description 'Un démarrage rapide vous permet de déployer des services Bureau à distance sur un même serveur, crée une collection et publie des programmes RemoteApp.' A red arrow points from the top text to the 'Démarrage rapide' option. A red rectangle highlights the 'Démarrage rapide' option and its description. At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Déployer', and 'Annuler'.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le type de déploiement

SERVEUR DE DESTINATION
Aucun serveur sélectionné

Avant de commencer
Type d'installation
Type de déploiement
Scénario de déploiement
Sélection un serveur
Confirmation
Terminé

Les services Bureau à distance peuvent être configurés sur un ou plusieurs serveurs.

☐ Déploiement standard
Un déploiement standard vous permet de déployer les services Bureau à distance sur plusieurs serveurs.

☒ **Démarrage rapide**
Un démarrage rapide vous permet de déployer des services Bureau à distance sur un même serveur, crée une collection et publie des programmes RemoteApp.

< Précédent Suivant > Déployer Annuler

Cocher la case « Installation des services Bureau à distance » et cliquer sur « Suivant ».

The screenshot shows the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' window. The title bar includes the application icon and the text 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités'. The window has standard Windows window controls (minimize, maximize, close). The main heading is 'Sélectionner le scénario de déploiement'. On the right, it says 'SERVEUR DE DESTINATION' and 'Démarrage rapide sélectionné'. A sidebar on the left lists the steps: 'Avant de commencer', 'Type d'installation', 'Type de déploiement', 'Scénario de déploiement' (highlighted), 'Sélection un serveur', 'Confirmation', and 'Terminé'. The main content area has the text 'Les services Bureau à distance peuvent être configurés pour permettre aux utilisateurs de se connecter à des bureaux virtuels, à des programmes RemoteApp et à des bureaux basés sur une session.' Below this are two radio button options. The first is 'Déploiement de bureaux basés sur un ordinateur virtuel' with the description 'Le déploiement de bureaux basés sur un ordinateur virtuel permet aux utilisateurs de se connecter à des collections de bureaux virtuels incluant des programmes RemoteApp et des bureaux virtuels publiés.' The second is 'Déploiement de bureaux basés sur une session' (selected) with the description 'Le déploiement de bureaux basés sur une session permet aux utilisateurs de se connecter à des collections de sessions incluant des programmes RemoteApp et des bureaux basés sur une session.' A red rectangle highlights the 'Déploiement de bureaux basés sur une session' option and its description. At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Déployer', and 'Annuler'.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le scénario de déploiement

SERVEUR DE DESTINATION
Démarrage rapide sélectionné

Avant de commencer
Type d'installation
Type de déploiement
Scénario de déploiement
Sélection un serveur
Confirmation
Terminé


Les services Bureau à distance peuvent être configurés pour permettre aux utilisateurs de se connecter à des bureaux virtuels, à des programmes RemoteApp et à des bureaux basés sur une session.

☐ Déploiement de bureaux basés sur un ordinateur virtuel
Le déploiement de bureaux basés sur un ordinateur virtuel permet aux utilisateurs de se connecter à des collections de bureaux virtuels incluant des programmes RemoteApp et des bureaux virtuels publiés.

☒ **Déploiement de bureaux basés sur une session**
Le déploiement de bureaux basés sur une session permet aux utilisateurs de se connecter à des collections de sessions incluant des programmes RemoteApp et des bureaux basés sur une session.


< Précédent Suivant > Déployer Annuler

Cocher la case « Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire » et cliquer sur « Déployer ».



Création d'une nouvelle collection de sessions Sur le RDS1, ouvrir le gestionnaire de serveur, aller dans « Services Bureau à distance » et aller dans la section « Collections ». Supprimer la collection déjà existante car c'est la collection par défaut

Ensuite, nous allons rajouter une collection de session, pour ce faire, cliquer sur « Tâches » et cliquer sur « Créer une collection de sessions »



Donner un nom à votre collection, ici « SRV-RDS1 » et cliquer sur « Suivant »

The screenshot shows the 'Créer une collection' (Create a collection) wizard. The title bar says 'Créer une collection'. The main heading is 'Nommer la collection'. On the left, a sidebar lists steps: 'Avant de commencer', 'Nom de la collection' (highlighted), 'Serveur hôte de session B...', 'Groupes d'utilisateurs', 'Disques de profil utilisateur', 'Confirmation', and 'État d'avancement'. The main area contains the text: 'Un nom de collection session s'affiche aux utilisateurs lorsqu'ils se connectent à un serveur d'accès Web aux services Bureau à distance.' Below this, there is a 'Nom :' field with 'SRV-RDS1' entered, and a 'Description (facultative) :' field. At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted), 'Créer', and 'Annuler'.

Sélectionner le serveur SRV-RDS1 et cliquer sur « Suivant ».

The screenshot shows the 'Créer une collection' wizard at the 'Spécifier les serveurs hôtes de session Bureau à distance' step. The sidebar highlights 'Serveur hôte de session B...'. The main area has the instruction: 'Sélectionnez les serveurs hôtes de session Bureau à distance dans le pool de serveurs à ajouter à cette collection.' It features a 'Pool de serveurs' table with columns 'Nom', 'Adresse IP', and 'Système'. The table contains one entry: 'SRV-RDS1.assumer.local'. A 'Filtre :' field is above the table. To the right, a 'Sélectionné' box shows 'Ordinateur' and 'ASSURMER.LOCAL (1)' with 'SRV-RDS1' listed below it. A right-pointing arrow is between the table and the selection box. At the bottom, buttons are '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted), 'Créer', and 'Annuler'.

Nom	Adresse IP	Système
SRV-RDS1.assumer.local		

Ajouter les différents groupes que vous autoriser pour avoir accès au RDS et aux applications distantes et cliquer sur « Suivant »

The screenshot shows the 'Créer une collection' (Create a collection) wizard in the Windows Server RemoteApp and Desktop Connections console. The current step is 'Spécifier des groupes d'utilisateurs' (Specify user groups). The left sidebar shows the progression: 'Avant de commencer' (Before starting), 'Nom de la collection' (Collection name), 'Serveur hôte de session B...' (Session host server), 'Groupes d'utilisateurs' (User groups - selected), 'Disques de profil utilisateur' (User profile disks), 'Confirmation', and 'État d'avancement' (Progress state). The main area contains the instruction 'Ajoutez les groupes d'utilisateurs qui doivent avoir un accès pour se connecter à la collection.' (Add the user groups that must have access to connect to the collection.). Below this, a list of 'Groupes d'utilisateurs :' (User groups:) includes 'ASSURMER\Utilisateurs du domaine' and 'ASSURMER\Groupe_admin'. To the right of the list are 'Ajouter...' (Add...) and 'Supprimer' (Remove) buttons. At the bottom, the navigation buttons are '< Précédent' (Previous), 'Suivant >' (Next - highlighted), 'Créer' (Create), and 'Annuler' (Cancel).


Cliquer sur « Créer ».

The screenshot shows the 'Créer une collection' (Create a collection) wizard in the Windows Server RemoteApp and Desktop Connections console. The current step is 'Confirmer les sélections' (Confirm selections). The left sidebar shows the progression: 'Avant de commencer' (Before starting), 'Nom de la collection' (Collection name), 'Serveur hôte de session B...' (Session host server), 'Groupes d'utilisateurs' (User groups), 'Disques de profil utilisateur' (User profile disks), 'Confirmation - selected', and 'État d'avancement' (Progress state). The main area displays the confirmed selections: 'Nom de la collection' (Collection name) is 'SRV-RDS1'; 'Utilisateurs et groupes d'utilisateurs' (Users and user groups) lists 'ASSURMER\Utilisateurs du domaine' and 'ASSURMER\Groupe_admin'; 'Serveurs hôtes de session Bureau à distance' (RemoteApp session host servers) lists 'SRV-RDS1.ASSURMER.LOCAL'; and 'Disques de profil utilisateur' (User profile disks) is set to 'Non' (No). At the bottom, the navigation buttons are '< Précédent' (Previous), 'Suivant >' (Next), 'Créer' (Create - highlighted), and 'Annuler' (Cancel).


Publication des programmes RemoteApp

Sur le RDS 1, dans le « Gestionnaire de Serveur », aller dans « Services Bureau à distance » et aller dans la section « SRV-RDS1 ».


Une fois dans cette section, aller dans « Tâches » et cliquer sur « Publier des programmes RemoteApp ».



Ensuite sélectionne les différentes applications que vous voulez publier pour que le client puisse y avoir accès et cliquer sur « Suivant ».




Cliquer sur « Publier ».




Configuration du déploiement RDS


Sur le RDS 1, dans le « Gestionnaire de Serveur », aller dans « Services Bureau à distance » et aller dans la section « Vue d'ensemble ». Aller dans « Tâches » et cliquer sur « Modifier les propriétés de déploiement ».




Aller dans « Passerelle des services Bureau à distance » et cocher la case « Ne pas utiliser de serveur de passerelle Bureau à distance ».




Ensuite, aller dans la section « Accès Web des services Bureau à distance ». Copier le lien qui permet d'accéder aux applications par le biais du portail web afin de l'utiliser sur le client par la suite. Cliquer sur « Ok ».




Puis pour le service Web faire « Sélectionner un certificat existant »




Renseigner le mot de passe du certificat puis faite parcourir pour aller chercher le certificat à l'emplacement où nous avons créé le partage



Puis faite ajouter des serveur a gérer afin que les autres serveurs est accès a la certifications via un dossier partager



Taper le nom des serveurs dans la barre de recherche puis ajouter les



Test des applications distantes avec le broker

Voici les liens permettant d'accéder à l'accès web


<https://SRV-RDS1.ASSURMER.LOCAL/RdWeb>

<https://SRV-RDS2.ASSURMER.LOCAL/RdWeb>


<https://SRV-BROKER.ASSURMER.LOCAL/RdWeb>

SRV-RDS1


Cliquer sur « Avancé »




Cliquer sur « continuer »




Lorsque le client se connecte sur l'accès web du SRV-RDS1, ses identifiants ainsi que son mot de passe sont demandés, comme ci-dessous. Une fois les identifiants rentrés, cliquer sur « S'inscrire »




Nous allons ouvrir la « Calculatrice », nous voyons comme sur l'image ci-dessous que l'application s'exécute sur le serveur SRV-RDS1, il suffit de cliquer sur « Connexion »




Il vous sera demandé un mot de passe pour vous connecter à l'application




SRV-BOKER




Nous allons ouvrir la « Calculatrice », nous voyons comme sur l'image ci-dessous que l'application s'exécute sur le serveur SRV-RDS1, il suffit de cliquer sur « Connexion »



Il vous sera demandé un mot de passe pour vous connecter à l'application



Nous avons pu nous connecter sans soucis au deux accès web depuis un poste client



Prise en main à distance des postes

Pour tester la connexion il faut renseigner le nom du pc puis taper le mdp de l'administrateur

